USB & Drives ပြဿနာ

Double-click လုပ်ပြီး USB & Drives ထဲကို ဝင်လို့မရဖြစ်နေသူများ အတွက်သာ

ဒီလို ပြဿနာ မျိုးလူတိုင်း မကြုံဖူး ကြလောက်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ ဒီလို တွေ့လာရရင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတက်ပါတယ်
ကျွန်တော် လေ့လာဆည်းပူး မိသလောက် ကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ်
ပထမဆုံး Search box ကို အသုံးပြုပြီး ပြုပြင်ကြည့်ရအောင်..

1.window logo key နဲ့ F ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ Search box ကျလာပါမယ်

All files and folders ကိုရွေးချယ်ပါမယ်...

All or part of the file name: အောက် တွင် wscript.exe လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။

Look in: ကိုတော့ မိမိစက်မှာ တပ်ဆင်ထားသမျှ Local Hard Drives ရှိသလောက် ပေးပါ။

ပြီးရင် Search ကို Click ပါ။

ညာဘက်ရှိ box ထဲတွင် name,Infolder,size,type စသည်ဖြင့်

wscript နှင့် ပတ်သက်သော files များ ပေါ်လာပါက

အားလုံးကို Delete လုပ်ပါ။

2. Logo+R ကို နှိပ် cmd လို့ရိုက်ထည့်ပြီး command line utility ကို ခေါ်ယူလိုက်ပါ

del c:\autorun.*/f/s/q/a ဟုရေးပြီး Enter !!!!!

del d:\autorun.*/f/s/q/a ဟုရေးပြီး Enter !!!!!

del e:\autorun.*/f/s/q/a ဟုရေးပြီး Enter !!!!!

Local Hard Drives [(C:;D:E)] ရှိသမျှ ရေးရပါမယ် USB Drive သည်

G ဖြစ်ပါက del g:\autorun.*/f/s/q/a ဟုရေးပြီး Enter !!!!

3. Logo+R … regedit ဟုရိုက်ထည့်ပါ။

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Winlogon အား Click လုပ်ပါ။

ညာဘက်ရှိ Box ထဲတွင် Userinit file အား Double Click ပါ။

Value Data: အောက်ရှိ Box တွင် C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

ဟု ရေးသားထားတာ မှန် ၊ မမှန် စစ်ဆေးပြီး OK ပေးပါ။

4. Restart ပေးပြီး Windows ပြန်တက်သောအခါ ပုံမှန်အတိုင်း
လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(အထက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ Drives & USB ကို Double Click
လုပ်၍ မရသော သူများအတွက် သာဖြစ်ပါတယ်)